




راهنمای آنلاین وبکو

انواع روم ها

tester	دسته
صفحه Start نرم افزار	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید


به طور کلی صفحه اصلی نرم افزار دارای دو نوع روم برای انجام تست می باشد.

1- روم "VCC": این روم محیطی برای انجام مجموعه ای از تست های مختلف است و می توان چند تست از روم های مختلف را در آن به طور پشت سر هم انجام داد.



تصویر 1

2- سایر روم ها مثل "AMT Transformer"، "AMT Distance"، "AMT Sequencer"، و "AMT Differential"، صفحات اصلی یکسانی دارند و تنها یک سری امکانات در این صفحات بر اساس نیاز "Show" یا "Hide" شده اند. مثلاً در روم "Sequencer" در قسمت "Hardware" صفحه "Calibration" وجود دارد ولی در روم "Distance" این صفحه "Hide" شده است.



تصویر 2

در روم "Sequencer" تمامی امکانات برای انجام تست های مختلف وجود دارد. پنجره های "Table View"، "Detail view"، "Measurement View" و "Table View" پنجره های مهم این صفحه هستند که سایر روم ها، "Table View" و "Measurement View" را ندارند و پنجره "Detail View" هم در این روم با پنجره "Detail View" در سایر روم ها مثل "Distance" متفاوت است.

روم هایی مانند "Distance"، "Overcurrent"، و "Differential" که به آن ها روم های "Medium" نیز گفته می شود، "Table View" و "Measurement View" ندارند اما به جای آن ها پنجره "Test View" دارند. در حالت کلی "Test View" برای روم های "Medium" یکسان است. در "Test View" یک سری آپشن بر اساس نیاز "Hide" یا "Show" شده است مثلاً در

روم "Differential" فیلدهای "I diff" و "I bias" ذکر شده ولی در روم "Distance" فیلدهای "Z" و "phi" آورده شده‌اند.

برخی قسمت‌ها مانند "Trigger" و "Binary Output" در تمام روم‌ها یکسان هستند و تغییری در آن‌ها وجود ندارند چرا که لزومی به تغییر پارامترهای آن نبوده است. روم‌های مربوط به تست تجهیزات که به آن‌ها "State Sequencer" نیز گفته می‌شود، پنجره‌های مربوط به روم "Sequencer" را دارند. علاوه بر آن پنجره ی "Instrument View" نیز به آن اضافه شده است که روم "Sequencer" فاقد آن است. برخی پنجره‌ها مانند "Vector View" و "Signal View" در تمام روم‌ها یکسان بوده و ساختاری یک دست و ثابت دارند مگر اینکه بنابر نیاز یک سری اطلاعات "Show" یا "Hide" شده باشند.

General_Types_of_Rooms[V1]