




راهنمای آنلاین وبکو


تنظیمات پیش فرض برای "REPORT"

tester	دسته
تنظیمات پیش فرض	بخش
فارسی	زبان
2026-10-23	تاریخ تولید


در زبانه‌ی "Room" و قسمت "Report"، در فیلد "Report Refresh Interval" زمان به روزرسانی رپورت در روم‌ها در صورت وجود تغییر در آن مشخص می‌شود. برای مثال هر 5 ثانیه اطلاعات تست بررسی شده و در صورت وجود تغییرات رپورت بروز رسانی می‌شود. در این قسمت با کلیک بر روی دکمه‌ی "Setting" پنجره‌ی جدیدی به نام "Report Setting" باز شده و در قسمت "Item Type" می‌توان تعیین کرد که این تنظیمات پیش فرض برای "Report" گرفتن از کدام صفحه یا روم انجام شود.



تصویر 1




تصویر 2




تصویر 3

در این پنجره مواردی که کاربر می تواند آنها را به گزارش خود اضافه کند در قسمت "Report Setting" قرار گرفته اند. با زدن تیک گزینه ی اصلی، کاربر می تواند تمامی زیرمجموعه های آن را به گزارش خروجی خود اضافه کند. در صورتی که کاربر فقط چند مورد از زیرمجموعه های یک گزینه اصلی را انتخاب کرده باشد، مربع کنار گزینه اصلی آن به صورت مربع نیمه پر نمایش داده خواهد شد. در ستون کنار قسمت "Report Setting" کاربر می تواند فرمت پیش نمایش گزارش را html یا pdf انتخاب کند.




تصویر 4



تصویر 5


با زدن دکمه ی "Advance" صفحه به صورت گسترده تر نمایش داده میشود و میتوان تنظیمات بیشتری را برای گزارش اعمال کرد. با زدن تیک هرکدام از این موارد زیر مجموعه آنها باز شده و می توان تنظیمات مورد نیاز را انجام داد. در

بالای این صفحه گزینه‌هایی وجود دارد که برای ذخیره تنظیمات انجام شده و استفاده مجدد آنها در دفعات بعدی بکار می‌رود.




تصویر 6


برای مثال اگر در "Sequencer"، "Item Type" انتخاب شده باشد و مواردی به عنوان پیش‌فرض در این قسمت تنظیم و تایید شود، پس از رفتن به روم "Sequencer" و با انتخاب گزینه‌ی "Report View" از منوی "View" و بررسی قسمت "report setting"، پس از انتخاب گزینه "Load from Template" مشاهده می‌شود، که همان تنظیمات انجام شده به صورت پیش‌فرض برای این قسمت در نظر گرفته شده‌اند. در بخش "Extra Tools" به کاربر این امکان داده شده تا با کلیک بر روی دکمه‌ی "Report Generator" بتواند بدون باز کردن فایل‌های تست ذخیره شده، از آنها گزارش بگیرد. پس از کلیک بر روی این دکمه، صفحه‌ای به نام "PDF Report Creator" باز می‌شود. در این صفحه با کلیک بر روی دکمه‌ی "Select Input Files" کاربر می‌تواند فایل‌های تست خود را برای گرفتن گزارش انتخاب کند. برای مثال فایل اول انتخاب می‌شوند. همچنین کاربر می‌تواند با کلیک بر روی دکمه‌ی "Select Input Folders" فولدری شامل چند فایل تست را انتخاب کرده و آنها وارد قسمت "Files" کند که به عنوان مثال پوشه Vebko Test Files انتخاب می‌شود. با کلیک بر روی دکمه‌ی "Clear" می‌توان فایل‌های وارد شده برای گرفتن گزارش خروجی را از لیست حذف کرد.




تصویر 7




تصویر 8




تصویر 9




تصویر 10



تصویر 11




تصویر 12




تصویر 13


با انتخاب گزینه‌ی "Open Folder after Creating PDF" در قسمت "Other Setting" می‌توان پس از ایجاد یک گزارش، پوشه‌ای که فایل در آن ذخیره شده، نمایش داده خواهد شد. در قسمت "Output"، با انتخاب گزینه‌ی "Save Report in File Directory" می‌توان فایل‌های گزارش را در همان مسیری که فایل‌ها از آنجا import شده‌اند، ذخیره کرد. در صورت انتخاب گزینه‌ی "Save all Report to Selected Directory" کاربر می‌تواند یک مسیر مشخص را انتخاب کرده و تمام گزارش‌های خود را در آن مسیر ذخیره کند.



تصویر 14




تصویر 15




تصویر 16

در قسمت "Overwrite File" دو گزینه وجود دارد. برای روشن تر شدن موضوع به عنوان مثال در این قسمت یک فایل را برای گرفتن گزارش import می کنیم. با انتخاب گزینهی "Bypass Existing PDFs" اگر در مسیر انتخاب شده قبلاً رپورتی برای یک فایل وجود داشته باشد، نرم افزار رپورت دیگری برای آن فایل ایجاد نمی کند. باز شدن این صفحه به دلیل انتخاب گزینه "Open Folder after Creating PDF" است که می توان آن را غیر فعال کرد. با انتخاب گزینهی "Overwrite Existing PDFs" گزارش جدید جایگزین قبلی می شود.




تصویر 17

در قسمت "Report Setting" با انتخاب گزینهی "Load Report Setting from File" مشخص می شود که برای ساختن رپورت ها از تنظیمات رپورت همان فایل هایی که "load" شده اند استفاده شود. با انتخاب گزینه "Load Report Setting from Template" از تنظیماتی که در "Template" ذخیره شده اند برای گرفتن رپورت ها استفاده خواهد شد. در قسمت "Device Setting"، با انتخاب گزینهی "Load Device Setting from File" مشخص می شود که برای ساختن گزارش ها از تنظیمات "Device" همان فایل هایی که "load" شده اند، استفاده خواهد شد. در حالی که در این قسمت و با انتخاب گزینهی "Load Device Setting from Template" از تنظیماتی که در template ذخیره شده اند، برای ساختن رپورت ها استفاده خواهد شد. با انتخاب گزینهی "Include Test Object Active Test" در قسمت "Report Setting of" "Instrument"، در صورت ایجاد گزارش از فایل های تست instrument، تحت هر شرایطی اطلاعات موجود در زبانهی "Test Object" هم وارد گزارش خواهد شد.




تصویر 18



تصویر 19



تصویر 20




تصویر 21

با انتخاب گزینه‌ی "Include Last Active Test" فایل‌های تست تجهیزاتی که ذخیره شده و آخرین تست انجام شده توسط کاربر "Clear" نشده باشد با انتخاب رادیو باتن "Add to Report" گزارش آن تست نیز در خروجی قرار می‌گیرد اما اگر کاربر نتیجه تست را در گزارش خروجی اضافه کرده باشد با انتخاب رادیو باتن "Bypass When Added To Report" نرم افزار مجدداً نتیجه تست را در گزارش خروجی قرار نمی‌دهد.




تصویر 22




تصویر 23


در صفحه‌ی "Preferences" در قسمت "Extra Tools"، با کلیک بر روی دکمه‌ی "Remove Signature"، صفحه‌ای به نام "Remove Signature from Report" باز می‌شود که در آن کاربر می‌تواند امضاهای موجود در گزارش فایل‌های مورد نظر خود را پاک کند. در این صفحه با کلیک بر روی دکمه‌ی "Select Input Files"، کاربر فایل‌های خود را برای حذف امضا انتخاب می‌کند. اما با کلیک بر روی دکمه‌ی "Select Input Folder" می‌تواند یک فولدر شامل چند فایل گزارش را انتخاب و فایل‌های درون آن را به طور یکجا وارد این لیست کند. پس از آنکه فایل‌های گزارش به لیست اضافه شد، با زدن دکمه‌ی "Modify"، امضاهای موجود در گزارش به همراه کادر دور آن و نام‌های اضافه شده به امضا، حذف خواهند شد.




تصویر 24



تصویر 25



تصویر 26



تصویر 27

Default_Setting_for_Report[H1]